

Netzlaufwerke verbinden unter OS X
(außerhalb der HNU ist VPN erforderlich!)


1. Allgemeines

Zu den freigegebenen Netzlaufwerken auf dem Server (z.B. Home-Verzeichnis) bekommen Sie Zugriff über den Finder. Dazu müssen Sie auf Ihrem eigenen Mac eine Netzlaufwerk-Verbindung erstellen.




Wählen Sie in der Menüleiste des Finders den Punkt „Gehe zu“ und dann den markierten Unterpunkt „Mit Server verbinden“.

Folgendes Fenster öffnet sich:



Im Feld Serveradresse müssen Sie den Server und die Freigabe **[smb://Server/Freigabe]** eintragen.



Damit Sie nicht jedes Mal die Serveradresse eintragen müssen, können Sie diese auch speichern. Klicken Sie dafür nach dem Eintragen der Serveradresse auf das markierte „+“. Die Serveradresse wird bei „Bevorzugte Server“ hinterlegt.

Klicken Sie jetzt auf den markierten „Verbinden“ Button. Sie werden dann zur Eingabe Ihres Benutzernamens und des Kennwortes aufgefordert.

Geben Sie Name und Kennwort für den Server „fs-s.fhnu.uas“ ein.

Verbinden als: Gast
 Registrierter Benutzer

Name: fhnu\sbkilmust

Kennwort:

Kennwort im Schlüsselbund sichern

Abbrechen Verbinden

Die Anmeldedaten müssen in der Form „Domäne\Benutzername“ eingegeben werden (z.B. fhnu\sbkilmust).

Um zu verhindern, dass Sie diese Daten immer wieder eingeben müssen, können diese auch im Schlüsselbund gespeichert werden. Setzen Sie also evtl. vor dem Verbinden das Häkchen bei „Kennwort im Schlüsselbund sichern“.

2. Verfügbare Freigaben zur Einrichtung von Netzlaufwerken

Home-Laufwerk (H:)

a) für Studenten aus der **Fakultät Betriebswirtschaft (BWL / WIN / WIL)**

smb://fs-s.fhnu.uas/home-BW/[Benutzername] z.B.: smb://fs-s.fhnu.uas/home-bw/sbmamust

b) für Studenten aus der **Fakultät Informationsmanagement (IMUK / WIF)**

smb://fs-s.fhnu.uas/home-IM/[Benutzername] z.B.: smb://fs-s.fhnu.uas/home-im/simamust

c) für Studenten aus der **Weiterbildung**

smb://fs-s.fhnu.uas /home-WB/[Benutzername] z.B.: smb://fs-s.fhnu.uas/home-wb/swmamust

D) für Studenten aus der **Fakultät Gesundheitsmanagement (GM)**

smb://fs-s.fhnu.uas /home-GM/[Benutzername] z.B.: smb://fs-s.fhnu.uas/home-gm/swmamust

Info-Laufwerk (I:)

smb://fs-s.fhnu.uas/info

Scratch-Laufwerk (W:)

smb://fs-s.fhnu.uas/scratch